



Avery Dennison Office Products Benelux

Consumentenservice Tel.: 0800 099 33 90

Consumentenservice E-mail: consumerservice-nl@eu.averydennison.com

Veel Gestelde Vragen

Design & Print Online

1. Wat is Avery Design & Print Online?

Met Avery Design & Print Online kunt u uw favoriete Avery producten in slechts enkele eenvoudige stappen rechtstreeks vanaf het web ontwerpen, aanpassen en afdrukken. U hoeft geen Avery software te downloaden.

2. Welke software heb ik nodig?

U hebt Adobe® Reader versie 5.01 of hoger en Adobe FlashPlayer 8 nodig. Download de meest recente versies gratis van de website van Adobe: adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

3. Ik wil mijn eigen afbeelding in mijn ontwerp gebruiken. Kan ik een afbeelding importeren?

Ja. Als u een ontwerp met een afbeelding kiest, klikt u in het afbeeldingsgebied op Uw eigen afbeelding importeren of Uit bestand. Selecteer een JPG- of BMP-afbeelding van de vaste schijf en klik op OK. De afbeelding wordt onmiddellijk weergegeven. De grootte van de afbeelding wordt automatisch aangepast aan het geselecteerde ontwerp.

4. Hoe druk ik een project af op Avery Design & Print Online?

Als u een project wilt afdrukken met Avery Design & Print Online, moet u eerst Adobe Reader 5.01 of later op uw computer hebben geïnstalleerd. Download de meest recente versie gratis van de website van Adobe: adobe.com/products/acrobat/readstep2.html en selecteer de koppeling om Adobe Reader te downloaden. Wanneer u wilt gaan afdrukken, klikt u op Volgende tot de pagina Uw project afdrukken wordt weergegeven. Lees eerst de afdruk- en opmaaktips die in het project zijn opgenomen. Lees vervolgens de eenvoudige online instructies op de pagina Print Your Project bij elke afdrukstap. Als het ontwerp niet op de regels van het product past, gaat u naar 'Ik heb problemen met afdrukken in Avery Design & Print Online'.

5. Kan ik het ontwerp opslaan om het later nog te wijzigen?

Ja, u kunt het ontwerp opslaan en het later opnieuw openen en bewerken in Avery Design & Print Online. Klik op de knop Volgende tot de pagina Uw Avery-project opslaan wordt weergegeven. Klik op de knop Uw project opslaan (niet beschikbaar voor Mac en oudere versies van Internet Explorer).

- Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt geopend.
- Klik op Opslaan.
- Geef het bestand in het dialoogvenster Save As een naam. Noteer waar het bestand is opgeslagen zodat u het later gemakkelijk terugvindt.
- Klik op Opslaan.
- Een herbruikbare versie van uw ontwerp wordt op de lokale vaste schijf opgeslagen.

Wanneer u naar Avery Design & Print Online teruggaat, kunt u op de startpagina op de knop OPGESLAGEN PROJECT klikken. Nu kunt u het opgeslagen ontwerp openen en bewerken in Avery Design & Print Online.

6. Ik heb problemen met het afdrukken met Avery Design & Print Online. Hoe druk ik mijn project correct af?

Volg de instructies hieronder als het project niet binnen het etiket, de kaart of het vel wordt afgedrukt:

- Adobe Reader 5: Pagina schalen moet zijn ingesteld op Geen. De opties Automatisch draaien en centreren en Papierbron kiezen op PDF-paginaformaat moeten zijn uitgeschakeld.
 - Als het project nog steeds niet binnen de lijnen wordt afgedrukt, klikt u op de knop Problemen oplossen op de pagina Uw project afdrukken. Hiermee opent u de pagina Problemen oplossen, waar u de verticale en horizontale afdrukmarges van het project opnieuw kunt instellen. Voordat u deze opnieuw instelt, drukt u het project eerst op gewoon papier af om te zien in welke mate u de marges moet verschuiven.
 - Wanneer u de juiste marges hebt ingevoerd, drukt u het project opnieuw op gewoon papier af en vergelijkt u het met het projectvel. U hoeft dit maar één keer te doen aangezien deze informatie op de computer wordt opgeslagen en opnieuw wordt gebruikt wanneer u naar Avery Design & Print Online teruggaat.
-



Avery en Avery codes zijn handelsmerken van Avery Dennison Corporation. Alle andere merken zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.